

# Инструкция по одновременному подключению нескольких устройств RODOS-5 / RODOS-6 к одному компьютеру


#### 1). Скачать программу для работы на странице устройства на сайте silines.ru в разделе загрузки



## 2). Отключить от компьютера все устройства RODOS-5 / RODOS-6 кроме одного, завершить работу всех копий программы BM1707.exe


Если нет доступа к устройству для его физического отключения, то можно отключить устройства в диспетчере задач. Для этого необходимо в списке HID устройств найти и отключить устройства с PID/VID 0x4173/0x20A0 соответственно.






#### 3). Запустить программу ВМ1707.exe для работы с устройством

После первого запуска программа автоматически создаст файл с расширением «.ini». В главном окне программы либо в окне «инфо» необходимо определить ID устройства, запомнить или сохранить его, например, в блокнот.




## 4). Завершить работу программы и скопировать папку с программой в количестве устройств RODOS-5 / RODOS-6, которые требуется подключить



### 5). Прописать ID, полученный на предыдущем 3-м шаге в файл с расширением «.ini» в одной из папок

После данной операции программа будет работать только с устройством с указанным ID.



#### 6). Повторить шаги 2,3 и 5 для каждого устройства RODOS-5 / RODOS-6

